

Input “Destino”

Debe tener un placeholder que diga “Ingresa una ciudad o nombre del hotel” (grisado)

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

☐ Aún no lo decidí

☐ Aún no lo decidí

Al clickear debe ponerse en foco.

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

☐ Aún no lo decidí

☐ Aún no lo decidí

Si ya había un valor ingresado ese valor debe aparecer seleccionado para que al comenzar a tipear se borre el valor anterior.

Encontrá tu paquete

Destino

Miami, Florida, Estados Unidos

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

☐ Aún no lo decidí

☐ Aún no lo decidí

Al tipear 3 caracteres deben aparecer 5 sugerencias en el siguiente orden:

Encontrá tu paquete

Destino

Bra

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

☐ Aún no lo decidí

Brasil

Buzios, Brasil

Río de Janeiro, Brasil

Natal, Brasil

Fortaleza, Brasil

Coincidencia de secuencia de caracteres con ciudad, país, continente o agrupador, sin importar en qué lugar del nombre aparezca. Ej: usuario tipea “hab” y el primer resultado debería ser “La Habana”.

En el caso de haber dos resultados con la misma secuencia se mostrará el más popular primero.

En segundo orden de prioridad, deben mostrarse resultados que contengan la secuencia, pero de manera asociada. Por ej: usuario tipea “bra” y el primer resultado será “Brasil” por ser el resultado más específico, pero en segundo lugar se mostrará “Búzios, Brasil” por contener esa secuencia y ser el más popular. Luego aparecerá “Río de Janeiro, Brasil” por ser el que continúa en popularidad y así el resto.

Debajo del input debe haber un checkbox con el label “Aún no lo decidí” que al estar chequeado debe deshabilitar el input “Destino”. De esta manera el usuario podrá realizar una búsqueda sin destino seleccionado.

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

☒ Aún no lo decidí

☐ Aún no lo decidí

Si el usuario deja vacío el input “Destino” tendrá el mismo comportamiento que al tener chequeado el checkbox “Aún no lo decidí”.

Input “Destino”

Debe tener un placeholder que diga “Ingresa una ciudad o nombre del hotel” (grisado)

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

☐

Aún no lo decidí

Mes de salida

Seleccionar

☐

Aún no lo decidí

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

Al tapear debe abrirse un modal full screen con el input y comportarse igual que desktop. El modal debe tener un botón para cerrar.

Si ya había un valor ingresado ese valor debe aparecer seleccionado para que al comenzar a tipear se borre el valor anterior.

Destino

Destino

Miami, Florida, Estados Unidos

Al ingresarse 1 caracter deben aparecer las sugerencias, a medida que ingresamos mas caracteres el resultado es mas certero.

Esto es fijo

Esto tiene scroll

Destino

Bra

Brasil

Buzios, Brasil

Río de Janeiro, Brasil

Natal, Brasil

Fortaleza, Brasil

tengamos en cuenta que parte de la pantalla la cubre el teclado

Se listan 5 destino y 5 hoteles, en ese orden

Cuando se tapea en cualquier opción se cierra este modal y volvemos al searchbos con la selección aplicada

Select “Mes de salida”

Label: “Mes de salida”
Valor por defecto: “Seleccionar”

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

☐ Aún no lo decidí

Mes de salida

Seleccionar

Mayo 2020

Junio 2020

Julio 2020

Agosto 2020

Septiembre 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

Debe mostrar desde el mes actual hasta el mismo mes del año próximo.
Por ej. “Mayo 2020”, “Junio 2020”, “Julio 2020”, etc.

Debajo del desplegable debe haber un checkbox con el label “Aún no lo decidí” que al estar chequeado debe deshabilitar el desplegable.
De esta manera el usuario podrá realizar una búsqueda sin mes seleccionado.
Si el usuario no selecciona ninguna opción del desplegable, el buscador tendrá el mismo comportamiento que al tener chequeado el checkbox “Aún no lo decidí”.

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

☐ Aún no lo decidí

Mes de salida

Seleccionar

☒ Aún no lo decidí

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

Select “Mes de salida”

Label: “Mes de salida”
Valor por defecto: “Seleccionar”

Debe mostrar desde el mes actual hasta el mismo mes del año próximo.
Por ej. “Mayo 2020”, “Junio 2020”, “Julio 2020”, etc.

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

☐ Aún no lo decidí

Mes de salida


Seleccionar

☐ Aún no lo decidí

Pasajeros

2 adultos

Buscar



Por ahora **usamos el slect o picker nativo** de cada dispositivo (iOS y Android)

Debajo del desplegable debe haber un checkbox con el label “Aún no lo decidí” que al estar chequeado debe deshabilitar el desplegable. De esta manera el usuario podrá realizar una búsqueda sin mes seleccionado. Si el usuario no selecciona ninguna opción del desplegable, el buscador tendrá el mismo comportamiento que al tener chequeado el checkbox “Aún no lo decidí”.

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

☐ Aún no lo decidí

Mes de salida

Seleccionar

☒ Aún no lo decidí

Pasajeros

2 adultos

Buscar

Popover “Pasajeros”

Label: “Pasajeros”
Valor por defecto: “2 pasajeros”

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

☐ Aún no lo decidí

☐ Aún no lo decidí

Al clickear debe ponerse en foco.

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

2 pasajeros

Buscar

☐ Aún no lo decidí

☐ Aún no lo decidí

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

2

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

0

+

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

Valores por defecto

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

2

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

0

+

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

Adultos
Valor máximo: 20
Valor mínimo: 1

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

5

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

0

+

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

Menores
Valor máximo: 20
Valor mínimo: 0

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

1

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

4

+

Edad del menor 1

Seleccionar

Edad del menor 2

Seleccionar

Edad del menor 3

Seleccionar

Edad del menor 4

Seleccionar

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

Bebés
Valor máximo: 10
Valor mínimo: 0

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

2

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

0

+

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

1

+

Aplicar

El total de pasajeros no puede superar el valor de 5 entre adultos y menores. Por ejemplo, si se seleccionan 4 adultos sólo debe permitir seleccionar hasta 1 menor.

Cada vez que se agregue un menor debe desplegarse:
Título: “Edad del menor 1”
Valor por defecto: “Seleccionar”

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

2

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

1

+

Edad del menor 1

Seleccionar

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

Valores del select:

- 2 años
- 3 años
- 4 años
- 5 años
- 6 años
- 7 años
- 8 años
- 9 años
- 10 años
- 11 años
- 12 años
- 13 años
- 14 años
- 15 años
- 16 años
- 17 años

Al restarse un menor, el selector de edad debe ocultarse.

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

1

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

0

+

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

Al alcanzarse la cantidad máxima de pasajeros, si el usuario hace click sobre el botón de sumar adultos o menores debe mostrarse un mensaje que diga “La búsqueda no puede superar los 5 pasajeros entre adultos y menores”.

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

2

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

3

+

La búsqueda no puede superar los 5 pasajeros entre adultos y menores

Edad del menor 1

6

Edad del menor 2

9

Edad del menor 3

12

Bebés

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

Las validación del campo “Edad del menor” debe hacerlo el botón “Aplicar” y el botón “Buscar” de la caja de búsqueda, como así también al clickear fuera del popover.

Encontrá tu paquete

Destino

¿A dónde querés viajar?

Mes de salida

Seleccionar

Pasajeros

3 Pasajeros

Buscar

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

2

+

Menores

2 a 17 años al regreso del viaje

-

1

+

Edad del menor 1

Seleccionar

Seleccioná la edad del menor

Hasta 2 años al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar

El mensaje de error si no se selecciona edad del menor debe ser: “Seleccioná la edad del menor”.

Popover “Pasajeros”

El comportamiento es idéntico a desktop, pero el popover debe mostrarse en un modal fullscreen.

Título: “Pasajeros”

Debe tener un botón para cerrar arriba a la derecha

El botón “Aplicar” debe ser sticky y queda siempre visible abajo de la pantalla.

Pasajeros

Adultos

Mayor a 17 años

-

2

+

Menores

2 a 17 años
al regreso del viaje

-

0

+

Bebés

Hasta 2 años
al regreso del viaje

-

0

+

Aplicar